Rejeição 674: Chave de Acesso de NF-e inválida (Tipo de Emissão inválido)

Código: 674

Descrição: Chave de Acesso de NF-e inválida (Tipo de Emissão inválido)

Causa


Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de NF-e com trecho correspondente ao Tipo de Emissão diferente de 1 (Normal), 2 (FS), 3 (SCAN), 4 (EPEC), 5 (FS-DA), 6 (SVC-AN) ou 7 (SVC-RS) será retornado a rejeição "674 - Chave de Acesso de NF-e inválida (Tipo de Emissão inválido) ".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e informada com trecho que corresponde ao Tipo de Emissão igual a 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 674.

```
1
                                                            < infDoc >
                                                              < infMunDescarga >
2
                                                                 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga >
3
                                                                 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga
4
5
                                                                 < infNFe >
6
7
                                                                 <!-- Chave de Acesso com Tipo de Emissão = 0 -->
8
                                                            >43170399999999000191555010000000010314477462</ chNFe
9
10
                                                                </ infNFe >
11
                                                               infMunDescarga >
                                                            </ infDoc >
```

Veja a regra de validação da Sefaz:



Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Tipo de Emissão.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de NF-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de NF-es.

Ação Sugerida:

Conferência da NF-e informada

Correção:

Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Copie a chave de Acesso informada para as NF-e.

image-1657644906877bpng

Agora, acesse a Sefaz e faça a consulta completa da chave de acesso informada.

Só serão aceitos os Tipo de Emissão:

- 1 (Normal)
- 2 (FS)
- 3 (SCAN)
- 4 (EPEC)
- 5 (FS-DA)
- 6 (SVC-AN)
- 7 (SVC-RS)

Caso a NF-e tenha um tipo de emissão diferente dos informados acima será necessário excluir esse NF-e da MDF-e que está sendo rejeitada, verifique também se existe um outro NF-e que deva ser informado neste manifesto, em caso afirmativo inclua e reenvie o MDF-e para a Sefaz.

Revision #1 Created 15 September 2022 10:00:34 by ProjetosD Updated 23 November 2022 09:43:43 by ProjetosD