Cadastro de Centro de custo

https://www.youtube.com/embed/BQPhn9HlUZo

Você poderá utilizar o Sistema utilizando **Centro de Custo**, para isso, no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png
Image not found or type unknown

Aba **Informações Gerais**, defina o Número de Níveis do Centro de Custo e o Número de caracteres para cada nível

image.png
Image not found or type unknown

Para cadastrar os Centro de Custo, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Centros de Custo

image.png
Image not found or type unknown

Será apresentada a tela para que você informe

- Código
- Descrição
- Local
- Tipo de Centro de Custo - Administrativo, Direto de Produção ou Indireto de Produção

image.png
Image not found or type unknown

Caso você tenha informado que trabalhará com o centro de custo em níveis, isto é, com mais de um nível, no momento do cadastro do centro de custo o sistema obedecerá a estrutura definida nos parâmetros da empresa, de acordo com os níveis que você especificou. Além disso bloqueará o cadastro de centro de custo que não tem o nível anterior cadastrado.

Se a estrutura do centro de custo foi definida em 3 níveis, sendo que o primeiro nível tem 1 dígito, o segundo nível tem 1 dígito e o terceiro nível tem 3 dígitos, o cadastro terá de ser feito primeiro para o primeiro nível, em seguida o segundo nível e só depois o terceiro nível.

E você não conseguirá cadastrar a estrutura do centro de custo C antes do centro de custo B, e assim sucessivamente.

Importante: Caso você tenha optado por trabalhar com apenas um nível de centro de custo, não utilize qualquer separação entre os dígitos no momento do cadastro (como "/", "**-**", "**.**", etc), pois se for necessário, o correto é você optar pela utilização de níveis e cadastrá-los de acordo com a

"máscara" que o sistema montará em função dos níveis informados nos parâmetros da empresa, como no exemplo acima.

Revision #6
Created 2 December 2025 19:22:59 by ProjetosD
Updated 19 May 2026 17:11:22 by ProjetosD