

# Gerando Guia DARF do PIS (Centralizado)

## Veja também os Itens:

- [Guia de Recolhimento da GPS \(Previdência Social\)](#)
- [Guia de Recolhimento - Previdência Social Livre](#)
- [Guia de Recolhimento - GRFC \(FGTS\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(Trabalho Assalariado\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(PIS\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(Pro Labore\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(Autônomo\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(Contribuições Previdenciárias\)](#)
- [Guia de Recolhimento - GPS \(Contribuinte Individual\)](#)
- [Gerando Guia de Recolhimento - DARF do PIS Centralizado \(Matriz e Filial\)](#)
- [Guia rápido da DCTFWeb](#)

1º – No cadastro da empresa matriz (manutenção>empresa>dados cadastrais>manutenção) selecionar o tipo de estabelecimento “Matriz”.

image.1684609844120.png

No cadastro das empresas filiais, selecionar o tipo de estabelecimento “Filial” e vincular à empresa Matriz

image.1684609867378.png

2º – Nos parâmetros adicionais da empresa (manutenção>empresas>parâmetros adicionais da empresa),

image.1684609902783.png

Aba Parâmetros 2, selecionar a opção “Recolhe PIS sobre trabalho assalariado”.

image.1684609937159.png

3º – Também nos parâmetros adicionais da empresa, aba FGTS, informar o código de centralização:

Na matriz: Para o estabelecimento centralizador.

Na filial: Para os estabelecimentos centralizados.

[image-1684609974019.png](#)

3º - Calcular a GPS em todas as empresas (matriz e filiais): movimentação>rotinas mensais>manutenção/geração de dados GPS.

4º - Emitir a guia da Darf com o sistema definido na empresa matriz.

Relatórios>guias de recolhimento>Darf>PIS

E seleccionar a opção “Centraliza o recolhimento do imposto na Matriz”.

[image-1684610031252.png](#)

---

Revision #3

Created 18 May 2023 17:30:25 by ProjetosD

Updated 20 August 2024 14:33:09 by ProjetosD