

# Configurando o Boletto Bancário

## Veja também os Itens:

- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boletto Bancário](#)
- [Emitindo Boletto Bancário](#)
- [Impressão do Boletto Bancário](#)
- [Configurando o Boletto Bancário](#)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boletto Bancário](#)
- [Emissão do Boletto Bancário através do Cadastro da NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Envio do XML/DANFe/Boletto Bancário para o Destinatário da NFe](#)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boletto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](#)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](#)

O Sistema possui internamente cadastrado os **layouts dos principais Bancos**, desta forma para a impressão do **Boletto Bancário** de um desses bancos já tratados internamente no sistema, bastará que você tenha o [Banco](#), [Agência](#) e [Conta Corrente](#) Cadastrado e que faça a Parametrização do Banco no **Sistema Financeiro**

Para visualizar os Bancos que já possuem os Layouts previamente cadastrados acesse, no **Sistema Financeiro**, o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Boletto Bancário** e defina o seu banco.

 image.png or type unknown

Para definição do **Layout do Boletto Bancário** você deverá acessar o menu **Utilitários>Configuração de Layout>Boletto**

 image.png or type unknown

Defina o Nome do Formulário e clique em OK (basta digitar a informação e dar OK)

 image.png or type unknown

Defina o Modo de Impressão (Normal ou Condensado), o número de linhas do Boleto Bancário e se irá utilizar micro avanço

Em seguida defina se o modo de impressão será **Normal ou Condensado**

- **Normal - Impressão 48 colunas por linha**
- **Condensado - 54 colunas por linha**

Defina o número de linhas que seu boleto conterà

Defina se será utilizado micro avanço na impressão

Importante: Após a definição você clicará em OK para terminar a configuração e caso no momento de realizar o teste de impressão do boleto você verificar que não ficou correto, poderá voltar nesta tela e mudar as informações para realização de um novo teste.

Clique em OK

image.png

Agora você deverá realizar a configuração do Boleto

Depois que você definiu os parâmetros do boleto e clicou em ok será aberta a tela par configurar o boleto bancário

Existem informações que terão 3 campos, outras que terão dois campos

- **Primeiro Campo - você deverá informar a linha em que a informação será impressa**
- **Segundo Campo - você deverá informar a coluna em que a informação será impressa**
- **Terceiro Campo - você deverá informar a quantidade de casas decimais ou caracteres que o campo terá**

Sendo que:

- **Quando o campo for em valor será definido a quantidade de casas decimais que o campo terá**
- **Quando o campo não for em valor será definida a quantidade de caracteres que o campo terá**

O primeiro campo será para definição do **número da linha** que a informação será impressa

image.png

O Segundo campo será para definição do **número da coluna** que a informação será impressa

image.png  
Image not found or type unknown

O terceiro campo será para definição da **quantidade de caracteres** que o campo terá

image.png  
Image not found or type unknown

---

Revision #8  
Created 10 November 2023 18:38:54 by ProjetosD  
Updated 26 June 2025 17:08:22 by ProjetosD