

Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)

Veja também o item:

- [Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe](#)
- [Erros do Certificado Digital](#)
- [Cadastro de NFCe \(nota fiscal do consumidor eletrônica\)](#)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFCe \(Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica\)](#)
- [Inutilização de Numeração de NFCe \(Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica\)](#)
- [Relatório de Documentos Fiscais \(NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe\)](#)
- [Impressão de DANFe de NFCe \(Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica\)](#)
- [Parametrizando Empresa - NFe/NFCe](#)
- [Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica \(NFCe\)](#)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](#)

Para parametrizar o Gerenciamento de Transmissão da NFCe, acesse o menu Manutenção/Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e

 image.png and or type unknown

SELECIONE NFC-e (65)

Aba Principal

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

Observação

Campo obrigatório para alguns Estados (UF)

O campo Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec e nomenclatura oficial GrupoZD) no XML ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFCe que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal.

Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização.

Os campos do grupo *<infRespTec>* são:

- **<xContato>**: nome do responsável
- **<cnpj>**: CNPJ da Software House
- **<email>**: e-mail do responsável
- **<fone>**: telefone da Software House

Além desses 4 campos com informações de contato, o grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico

- **idCSRT**: **identificador do CSRT** (Código de Segurança do Responsável Técnico)
- **hashCSRT**: hash do CSRT

image.png

Aba Principal

image.png

Aba Certificado Digital

Informe o Certificado Digital de sua empresa

image.png

Mensagem de email padrão

Se você clicar no botão "**P**", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

image.png

Dados de conexão

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

image.png

Endereços Sefaz

Clique no Botão com a letra "**P**" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)

image.png
Image not found or type unknown

Endereços de Consulta


Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)

image.png
Image not found or type unknown

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Será necessário que o Contribuinte acesse o Portal da NFC-e, no link <http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal>, Campo Credenciamento (com validade jurídica ou ambiente de testes) e faça o credenciamento para emissão da NFC-e.
- 2 - De acordo com a [Portaria CAT 12 de 2015 \(fazenda.sp.gov.br\)](#), § 6º - É requisito para o credenciamento de que trata o "caput" que o estabelecimento possua um equipamento SAT previamente ativado


Image not found or type unknown



Em
seguida,
ainda
no
Portal
da NFC-
e
acesse
o
campo

Gerenciar Código de Segurança (com validade jurídica ou ambiente de testes)

Image not found or type unknown



Será

apresentada a tela de Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte, clique em Acesso via certificado digital

Image not found or type unknown

As informações cadastradas no Portal da NFC-e serão apresentadas e deverão ser digitadas no menu

Manutenção/Empresas/Gerenciador/Parâmetros do Gerenciador Nfe/NFCe, aba Cod.Segurança Contribuinte

Clique no botão **“Novo”**, o sistema abrirá tela para digitação das informações.

IMPORTANTE

A empresa pode possuir mais do que um código de Segurança do Contribuinte do Identificador, por isso, será necessário selecionar qual o código a ser utilizado.

image.png

Após a digitação as informações ficarão apresentadas desta forma

IMPORTANTE: Copie e Cole as informações apresentadas na tela de **Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte** do site pois, qualquer informação diferente fará com que a NFCe não seja validada (por exemplo, se no código sequencial estiver 000001 **NÃO** digite apenas 1, pois isso ocasionará a não validação da NFCe)

image.png

Depois de clicar em OK, defina qual o código de segurança do contribuinte do identificador e salve as informações.

image.png

Revision #10

Created 10 November 2023 17:54:45 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD