

# Gerenciando NFe

## Veja também os Itens:

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NFC-e

image.png

SELECIONE NFe (55)

## Aba Principal

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

## Observação

### Campo obrigatório para alguns Estados (UF)

O campo Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec e nomenclatura oficial GrupoZD) no XML ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFCe que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal.

Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização.

Os campos do grupo *<infRespTec>* são:

- **<xContato>**: nome do responsável
- **<cnpj>**: CNPJ da Software House
- **<email>**: e-mail do responsável
- **<fone>**: telefone da Software House

Além desses 4 campos com informações de contato, o grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico

- **idCSRT**: **identificador do CSRT** (Código de Segurança do Responsável Técnico)
- **hashCSRT**: hash do CSRT

image.png

## Aba Certificado Digital

Informe o Certificado Digital de sua empresa

image.png  
Image not found or type unknown

Mensagem de email padrão

Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

image.png  
Image not found or type unknown

Dados de conexão

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

image.png  
Image not found or type unknown

Endereços Sefaz

Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png  
Image not found or type unknown