

# Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

## Veja também os Itens:

- [Parametrizando Gerenciador da NFe](#)
- [Gerenciando NFe](#)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Parametrizando a Empresa - NFe/NFCe](#)
- [Transmissão de NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\) em Contingência](#)

Para que você parametrize o **Gerenciador de Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe** acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFC-e**

image.png  
image not found or type unknown

## SELECIONE NFe (55)

### Aba Principal

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

### Observação

### Campo obrigatório para alguns Estados (UF)

O campo Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec e nomenclatura oficial GrupoZD) no XML ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFCe que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal.

Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização.

Os campos do grupo `<infRespTec>` são:

- **<xContato>**: nome do responsável

- **<cnpj>**: CNPJ da Software House
- **<email>**: e-mail do responsável
- **<fone>**: telefone da Software House

Além desses 4 campos com informações de contato, o grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico

- **idCSRT>: identificador do CSRT** (Código de Segurança do Responsável Técnico)
- **<hashCSRT>**: hash do CSRT

Defina:

- Se o DANFe deve ser emitido antes da geração do XML, após a transmissão ou não emitir
- Data de referência - data da primeira nota que será cadastrada no Sistema
- Envia NF por email após transmissão
- Envia NFe por email automaticamente após transmissão
- Anexar DANFE no envio de email da NFe
- Anexar boleto no envio de email da NFe
- Enviar mais de uma NFe por email
- Transmite NFe após geração do arquivo XML
- Exibe tela de NFe em Contingencia/Canceladas
- Gerar Inutilização da Numeração após exclusão de NFe
- Anexar Carta de Correção ao email da NFe
- Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags CEAN
- Atualizar Situação Cadastral dos Destinatários após Consulta da NFe
- Gerar tag Responsável Técnico

image.png  
Image not found or type unknown

## Aba Certificado Digital

Informe:

- o Certificado Digital de sua empresa
- Defina se o Sistema deverá avisar fim da validade do certificado digital e quantidade de dias

image.png  
Image not found or type unknown

## Aba Mensagem de email padrão


Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

Se desejar você poderá criar sua própria mensagem de email utilizando as fórmulas do campo "Para adicionar dados da NFe na mensagem"

image.png  
Image not found or type unknown


## Aba Dados de conexão


Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

nd or type unknown

## Aba Endereços Sefaz

Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o **ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa**

nd or type unknown

nd or type unknown

---

Revision #9

Created 29 June 2023 19:08:52 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD