

# Sincronizando Vendas/Mobile

## Veja também os Itens:

- [Vendas Mobile](#)
- [Sincronizando Vendas/Mobile](#)

A partir do momento que você criou a pasta **SVM** no mesmo diretório da instalação dos Sistema e dentro desta pasta colou os arquivos (inclusive SVM.exe), será necessário que seja definido qual o computador que será o **Servidor** e será esse computador que irá rodar todo o processo de sincronização entre o **Sistema de Vendas** e o **Mobile**, para isso, acesse o menu **Manutenção>Vendas Mobile>Sincronizador (NO COMPUTADOR QUE SERÁ O SERVIDOR)**

 image.png

Quando você acessa o menu o Status do sincronizador está Indisponível

 image.png


Clique no Botão **Definir este Computador** para que o Status fique **EM ESPERA** e em seguida defina de quanto em quanto tempo será realizada a sincronização entre o **Mobile** e o **Sistema de Vendas**

 image.png

É importante que você leia o campo **Observações** com Atenção, pois possui informações essenciais para o bom funcionamento dos Sistemas

 image.png

Quando você clicar para salvar o **Sincronizador do Vendas Mobile** o Sistema apresentará a seguinte mensagem

 image.png

Depois de clicar em OK, se você retornar no mesmo menu irá verificar que foi criado um Log informando que a **Primeira sincronização foi executada**

Observação: Esse campo de Log trará todas as sincronizações que forem realizadas pelo Sistema

 image.png or type unknown

Para que a sincronização seja realizada não será necessário que o **Sistema de Vendas** esteja sendo acessado.

O Sincronizador exportará as informações do **Sistema de Vendas** para o **Aplicativo Mobile do Celular**, como por exemplo o número do [orçamento](#) cadastrado no Mobile, é importante salientar que se você trabalha com [aprovação de orçamento](#) irá enviar a aprovação e também mudará o status do [orçamento](#), quando este for parcialmente ou totalmente faturado.

---

Revision #8

Created 10 November 2023 17:00:23 by ProjetosD

Updated 26 June 2025 17:08:22 by ProjetosD